


# Настройка контраста и яркости для модуля визуализации

Настройка контрастности, яркости и гаммы расположена в режиме 3D на Панели инструментов:



Значения по умолчанию:

- **Мин** – 0,1;
- **Лин** – 0,001;
- **Макс** – 10.

Значения «мин»/«лин»/«макс» – это динамический диапазон настройки яркости, гаммы и контрастности изображения, где «Мин» – минимальная граница диапазона и «Макс» – максимальная<sup>1)</sup>.

Значение «Мин» значительно влияет на контрастность. Чем больше это значение, тем более контрастным становится изображение. Причём зависимость между увеличением значения и отображением не линейная.

Значение «Макс» может давать сильный эффект контраста только вместе с изменением других параметров или если его значение будет значительно меньше 10. Например, при значении 7 или 12, сильных визуальных изменений не будет.

«Лин» - «линейность». Коэффициент уравнения кривой гаммы. При изменении значения от меньшего к большему (например, вместо значения 0,001 – 0,01), изображение становится более тёмным, ненасыщенным.

Пример изображения с настройками по умолчанию:



Мин  
= 0,1  
Лин  
= 0,1  
Макс  
= 10



Мин  
= 0,1  
Лин  
= 0,001  
Макс  
= 7







<sup>1)</sup> коэффициенты кривой гаммы

From:  
<https://3d.kerama-marazzi.com/> - KERAMA MARAZZI 3D

Permanent link:  
[https://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=print:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82\\_%D0%B8\\_%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&rev=1404807175](https://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=print:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B8_%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&rev=1404807175)

Last update: 2020/09/28 21:41

