


Движения ряда, подрезки, всей укладки

Даже после того, как плитка была уложена с определёнными параметрами (угол поворота, привязка), положение укладки плитки можно изменять.

Функция "Двигать ряд"



Функция «Двигать ряд» – даёт возможность пододвинуть любой ряд относительно других рядов.


Чтобы сдвинуть ряд:

1. кликните по одной из плиток из ряда;

2. кликните по пиктограмме «Двигать ряд» в Панели инструментов;

3. зажмите и двигайте в нужном направлении любую из плиток ряда.

Чтобы плитки ряда пристыковывались к краям и центрам плиток в соседних рядах, захватывайте плитку за уголок таким образом, чтобы красный пунктирный крестик (означает перемещение) вставал так:





Ориентация ряда

Если плитки укладывались снизу-вверх или сверху-вниз, все ряды по умолчанию **горизонтальные**.


Если плитки укладывались слева-направо или справа-налево, все ряды – **вертикальные**.

Если нужно пододвинуть вертикальный ряд в горизонтальной укладке или наоборот, следует поменять ориентацию этого ряда на противоположную.


Чтобы изменить ориентацию ряда:

1. выделите любую плитку из этого ряда;
2. кликните по пиктограмме  или  соответственно.

Горизонтальная укладка	Вертикальная укладка
------------------------	----------------------



Функция "Двигать окно подрезки"




«Двигать окно подрезки» – данная функция предназначена для движения укладки плитки в области.


Пример использования: подгонка стыков плитки с рядами плитки в другой области.

Чтобы пододвинуть окно подрезки:


1. выделите плитку на поверхности;

2. нажмите на  в Панели инструментов;

3. подведите мышь к углу выделенной плитки, нажмите левую клавишу мыши и перетащите подрезку;




4. результат:



Если нужно заполнить свободное место, выделите незаполненную плиткой поверхность, зайдите в Главное меню в «**Область**» → «**Заполнить свободное место**».

Функция "Двигать содержимое плоскости"




«Двигать содержимое плоскости» – позволяет двигать всю укладку на плоскости.


Чтобы пододвинуть укладку на плоскости:

1. выделите плитку на поверхности;


2.

нажмите на  в Панели инструментов;

3. подведите мышь к углу выделенной плитки, зажмите левую клавишу мыши и перетащите подрезку;



4. результат:



При движении содержимого плоскости границы областей смещаются, если плоскость разбита на области.

From:
<http://3d.kerama-marazzi.com/> - KERAMA MARAZZI 3D

Permanent link:
http://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=student:%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE&rev=1403866387

Last update: 2020/09/28 21:42

