



Создание анимации проекта.

Откройте вкладку «Вид», выберите «Анимация камеры», или нажмите **SHIFT + CTRL + ALT + I**



Откроется окно, с настройками по умолчанию:




Далее перейдите в 3D окно.

Нажимая кнопку «**Добавить**» - Вы создаете *ключевой кадр*. Путь камеры от кадра к кадру задается вручную, с помощью клавиш клавиатуры и мыши.

«**Ключевой кадр**» - кадр, в котором задаются изменения в анимации: поворот камеры, перемещение камеры по вертикали и т.п.


1. Создаем ключевые кадры:

Подберите подходящий ракурс, зафиксируйте положение камеры и нажмите в окне анимации кнопку «**Добавить**» - с этого кадра будет начинаться ролик.




Переместите камеру в нужное положение с помощью клавиш стрелок на клавиатуре. Поворот камеры осуществляется при зажатой левой клавише мыши и движением мыши в выбранном направлении. Чтобы поднять/опустить камеру на нужную высоту, используйте клавиши клавиатуры «Page up» и «Page down».

Нажмите кнопку «Добавить» в окне анимации - создание второго ключевого кадра.



Ключевые кадры нужно создавать по ходу анимации проекта. Большое количество ключевых кадров замедляет процесс анимации. Последний ключевой кадр - конец анимации.



«**Вставить**» - вставить ключевой кадр.

«**Изменить**» - изменение пути от кадра к кадру.

«**Удалить**» - удаление ключевого кадра.


«**Скорость**» - скорость прохождения камеры через ключевые кадры. По умолчанию равно значению «1». Используется для акцентирования интересных участков сцены.

Положение - положение камеры в пространстве.


Углы - поворот камеры в лево/право; верх/низ.

2. Путь анимации.


Чтобы увидеть путь, по которому движется камера, поставьте галочку «**Показать**»:



Выделите первый ключевой кадр. Появится положение камеры в начале пути:



Можно проследить положение камеры, если выделять по порядку ключевые кадры в окне анимации:




Рассмотрим функцию «**Параметры слайна**».

«**Слайн**» - кривая пути, по которой движется камера.

Данная функция предназначена для изменения в ручную слайна.

По умолчанию значение множителей - «1»:



Посмотрим действие множителей на примере:

- выберите ключевой кадр, относительно которого нужно изменить слайн (в данном случае «ключевой кадр №2»), измените значение «**Множитель 1**» с «1» на «5», а «**Множитель 2**» - с «1» на «3,5»:

From: <http://3d.kerama-marazzi.com/> - KERAMA MARAZZI 3D

Permanent link: http://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=print:%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&rev=1446106492

Last update: 2020/09/28 21:42

